

Artist's Book ... En vejledning



Materialer til en bog med lommer


Indbinding: 2 stk. pap 11,5 x 20 cm og til ydre omslag 1 stk. dekoreret kraftigt papir/karton ca. A3 format.

Husk at måle tykkelsen på ryggen, inden det skæres til og limes på pappet.

Indmad: 2 stk. A2 160/200 g hvidt akvarelpapir. Andet kraftigt papir kan anvendes.

Foldning

På den brede led harmonikafoldes banerne, så siderne bliver 11,5 cm i bredden. Der bliver en rest på ca. 2 cm, som bruges som limflade.



1: Der skæres først 10 cm af papirets bredde, så formatet bliver 32 x 60 cm. Gem resten til senere.

Papirets underkant foldes op så **C**-stykket måler 12 cm i højden. Derefter tegnes lommerne, **C**-stykkerne, og det overskydende papir skæres bort.

2 er spejlvendt af **1**, men uden flappen **B**.

A limes på omslagets forreste inderside.

B er en limflade, som skal hæfte **1** på bagsiden af **2D**.

2: **F**-stykkerne er bagsiden af **C**-stykkerne. De danner bogens lommer.

E limes på omslagets bageste inderside.

Den øverste del af lommerne skal bukke udad mod bogens åbning, mens den nederste del af lommerne skal bukke mod bogens ryg.